

# BayernLB SFirm32

## Installationsmerkblatt

### Empfohlene Systemvoraussetzungen

- Windows 2000, XP, Vista und Windows 7 für den Client (alle jeweils 32 und 64 Bit)
- Windows 2000 Server, Windows Server 2003 und 2003 Enterprise, Windows Server 2008 und 2008 Enterprise, Windows 2000, 2003 und 2008 Terminalserver, Citrix Presentation Server 4.X und Citrix XenApp 5.0 auf Windows 2000, 2003 oder 2008 Server (alle jeweils 32 und 64 Bit)
- Internet Explorer 6 oder höher
- Mindestens Pentium III ab 1 GHz, 512 MB RAM bei Windows 2000, XP
- Mindestens Pentium IV ab 2 GHz, 1 GB RAM bei Windows Vista
- Mindestens 1 GB freier Platz auf der Festplatte, ca. 20 MB im Windows-System
- Ausreichend Platz für Nutzdaten (Datensicherungen etc.)
- grafikfähige Druckertreiber
- Adobe Reader Version 7.0 - 9.0
- Internetverbindung für EBICS-Kommunikation (Standleitung oder Einwahl)
- freier USB-Port für die Schlüsselablage

### Installations-Anforderungen

- Vollzugriff für alle Benutzer auf die Programm- und Datenverzeichnisse (lokal und im Netz)
- Kommunikationskomponenten müssen installiert und funktionsfähig sein (Internetzugang)
- Keine laufenden Anwendungen (z.B. Virens Scanner) während der Installation
- Nutzer der ElectronicBanking-Software sollten anwesend sein (persönliche Schlüsselgenerierung und Initialisierung gegen die Bank)
- Adminrechte für die Installation am Server und lokale Adminrechte an der Arbeitsstation
- Freie USB-Schnittstelle für das Kopieren der Installationskomponenten via USB-Stick
- Einrichtung einer gemeinsamen Laufwerksressource (Drivemapping) inkl. Schreib- und Leserechte für die Anwender
- UNC wird nicht unterstützt

Stand vom 14.10.09

Bayerische Landesbank  
Vertriebsunterstützung & e:Banking